

Lucanet 23 LTS oder Lucanet 24 – Auf Lucanet 24.1 aktualisieren

Warenzeichen und Copyright

Lucanet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Lucanet AG.

Linux ist ein Warenzeichen von Linus Torvalds.

Microsoft, MS SQL Server und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Java ist ein Warenzeichen der Oracle America, Inc.

Adobe und Acrobat sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems, Inc. Alle anderen erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firma.

Inhaltsverzeichnis

1 Manuelle Aktualisierung	1
2 Automatische Aktualisierung	4

Überblick

Um von LucaNet 23 LTS oder von LucaNet 24 auf LucaNet 24.1 zu aktualisieren, gibt es folgende Möglichkeiten:

- **Manuelle Aktualisierung**
- **Automatische Aktualisierung**



Achtung

Falls Sie sich via **Kerberos** authentifizieren und den Verschlüsselungstyp **RC4-HMAC** verwenden, können Sie sich nach dem Update auf LucaNet 24.1 bei der LucaNet-Datenbank möglicherweise nicht anmelden. Grund dafür ist, dass dieser Verschlüsselungstyp nicht mehr unterstützt wird.

Sollte eine Anmeldung via Kerberos nach einem Update auf LucaNet 24.1 **nicht mehr möglich** sein, müssen Sie eine **neue Keytab-Datei** mit dem Verschlüsselungstyp **AES256-SHA1** generieren und diesen Verschlüsselungstyp für die Authentifizierung via Kerberos im LucaNet **.Server Administrator** hinterlegen. Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter **Kerberos-Authentifizierung - Neue Keytab-Datei generieren und verwenden.**

1 Manuelle Aktualisierung

Überblick

Der LucaNet.**Financial OLAP Server** kann aus dem LucaNet.**Server Administrator** manuell oder per Job-Steuerung automatisch aktualisiert werden. Für die manuelle Aktualisierung sind folgende Möglichkeiten verfügbar:


- Direkte Aktualisierung des LucaNet.**Financial OLAP Server** (siehe Zwischenüberschrift *Direkte Aktualisierung*)
- Aktualisierung via LucaNet.**Server Administrator** (siehe Zwischenüberschrift *Aktualisierung via LucaNet.Server Administrator*)

Direkte Aktualisierung


Eine direkte Aktualisierung kann durchgeführt werden, wenn der LucaNet.**Financial OLAP Server** eine Internetverbindung hat.

So aktualisieren Sie den LucaNet.**Financial OLAP Server** direkt:


1. Starten Sie den LucaNet.**Server Administrator** aus dem LucaNet.**Software Manager** oder aus dem LucaNet.**Financial OLAP Server**.
2. Wählen Sie im Menü **Administration** den Menübefehl **Software-Update** und dann **LucaNet.Financial OLAP Server direkt aktualisieren**:



Der Dialog **Software-Update** wird angezeigt:



3. Ändern Sie ggf. den **Update-Server**. Der Standardserver für Updates ist **https://youiverse.lucanet.com**.
Hinweis: Es ist möglich, einen anderen LucaNet.**Financial OLAP Server** als Update-Server zu verwenden.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
Der Dialog **Update-Version wählen** wird angezeigt.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Versionen außerhalb Ihres aktuellen Releases anzeigen**, um LucaNet 24.1 anzuzeigen.
Hinweis: Eine Liste mit Versionen auf die Sie aktualisieren können, wird nur angezeigt, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist.



6. Wählen Sie **LucaNet 24.1**.


7. Klicken Sie auf **OK** oder drücken Sie **Enter**, um das Software-Update zu starten.
Der LucaNet.**Financial OLAP Server** wird aktualisiert.

Aktualisierung via LucaNet.Server Administrator


Die Aktualisierung via LucaNet.**Server Administrator** ist dann sinnvoll, wenn der LucaNet.**Financial OLAP Server** keine Internet-Verbindung hat. Beachten Sie bitte, dass der LucaNet.**Server Administrator** eine Internet-Verbindung haben muss.

So aktualisieren Sie den LucaNet.**Financial OLAP Server** via LucaNet.**Server Administrator**:

1. Starten Sie den LucaNet.**Server Administrator** aus dem LucaNet.**Software Manager** oder aus dem LucaNet.**Financial OLAP Server**.
2. Wählen Sie im Menü **Administration** den Menübefehl **Software-Update** und dann **LucaNet.Financial OLAP Server via LucaNet.Server Administrator aktualisieren**:



Der Dialog Software-Update wird angezeigt:



3. Ändern Sie ggf. den **Update-Server**. Der Standardserver für Updates von LucaNet ist **https://youniverse.lucanet.com**.


Hinweis: Es ist möglich, einen anderen LucaNet.**Financial OLAP Server** als Update-Server zu verwenden.

4. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Dialog **Update-Version wählen** wird angezeigt.

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Versionen außerhalb Ihres aktuellen Releases anzeigen**, um LucaNet 24.1 anzuzeigen.

Hinweis: Eine Liste mit Versionen auf die Sie aktualisieren können, wird nur angezeigt, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist.



6. Wählen Sie **LucaNet 24.1**.

7. Klicken Sie auf **OK** oder drücken Sie **Enter**, um das Software-Update zu starten.

Der LucaNet.**Financial OLAP Server** wird aktualisiert.

2 Automatische Aktualisierung

Überblick

Damit der LucaNet.**Financial OLAP Server** automatisch auf LucaNet 24.1 aktualisiert wird, müssen Sie einen entsprechenden Job im LucaNet.**Server Administrator** anlegen.


Job anlegen und konfigurieren

Hinweis: Nach der Installation des LucaNet.**Server Administrator** ist der Job **Server neu starten** bereits vorhanden und muss nicht neu angelegt werden. Wollen Sie den bereits vorhandenen Job verwenden, öffnen Sie die Job-Steuerung und folgen der Schrittanleitung ab Schritt sechs.

So legen Sie einen Job für die automatische Aktualisierung an und konfigurieren ihn:

1. Öffnen Sie den LucaNet.**Server Administrator**.
2. Öffnen Sie den Arbeitsbereich **Konfiguration** und markieren Sie in der Strukturansicht **Job-Steuerung**.

3. Klicken Sie in der Detailansicht auf **Bearbeiten**.
Die **Job-Steuerung** wird z. B. wie folgt angezeigt:



4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Job-Mappe und wählen im Kontextmenü **Neu | Server neu starten**.
 1. Der Dialog **Element anlegen** wird angezeigt.
 2. Geben Sie im Feld **Name** den Namen des Jobs an.
 3. Klicken Sie auf **OK** oder drücken Sie **Enter**, um den Job anzulegen.
5. Markieren Sie den Job **Server neu starten** in der Strukturansicht.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Datenbanken reorganisieren**, wenn beim Neustart des Servers die Datenbanken automatisch reorganisiert werden sollen.
Hinweis: Das Kontrollkästchen **Datenbanken reorganisieren** kann nicht deaktiviert werden, wenn die Aktualisierung der Software aktiviert ist.
7. Konfigurieren Sie die automatische **Software-Aktualisierung** in der Detailansicht auf dem Reiter **Konfiguration** wie folgt:
 1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auf die neueste Version im aktuellen Release aktualisieren**.
 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Einmalig vom aktuellen Release auf das neueste Release aktualisieren**.

Software-Aktualisierung



Auf die neueste Version des aktuellen Release aktualisieren

Einmalig vom aktuellen Release auf das nächste Release aktualisieren

Einmalig vom aktuellen Release auf das neueste Release aktualisieren

Nur aktualisieren, wenn für das Release kein neuer LucaNet.Software Manager benötigt wird

Bei der nächsten Aktualisierung wird die LucaNet-Software auf LucaNet 24.1 aktualisiert.

8. Konfigurieren Sie den **Update-Server** (siehe Zwischenüberschrift *Update-Server konfigurieren*).
9. Geben Sie ggf. auf dem Reiter **Beschreibung** eine Beschreibung des Jobs an. Geben Sie eine Beschreibung an, so wird das Symbol  im Reiter **Beschreibung** angezeigt.
10. Klicken Sie auf  oder drücken Sie **Strg+S**, um die Konfiguration zu speichern.
11. Testen Sie ggf. die Konfiguration, indem Sie im Bereich **Allgemein** auf **Ausführen** klicken.
Achtung: Der LucaNet.**Financial OLAP Server** wird sofort ohne Sicherheitsabfrage neu gestartet!

Hinweise:

- Beachten Sie, dass kein Job ausgeführt wird, der in der Job-Mappe nach diesem Job angeordnet ist. Der Job zum Neustarten des Servers sollte immer der letzte Job einer Job-Mappe sein.
- Das Kontrollkästchen **Auf die neueste Version im aktuellen Release aktualisieren** ist nach einer Installation standardmäßig aktiviert, sodass verfügbare Service-Packs automatisch installiert werden.

Update-Server konfigurieren

1. Geben Sie den Server an, von dem die Dateien für die Softwareaktualisierung bezogen werden sollen. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Behalten Sie die Voreinstellung **Standard-Update-Server verwenden** bei, wenn der LucaNet-Standardserver für Updates verwendet werden soll.
Hinweis: Die URL des Servers wird unter den Update-Server-Optionen angezeigt.
 - Wählen Sie die Option **Individuell**, wenn ein anderer Server verwendet werden soll. Geben Sie die URL des Servers im angezeigten Feld an.
2. Klicken Sie ggf. auf **Verbindung testen**, um die Verbindung zum angegebenen Server zu testen.